



Mover el software y la base de datos a otra computadora

Single user

SimaPro está compuesto por la herramienta de cálculo y la base de datos



Base de datos


Contiene información:

- Bases de datos, como Ecoinvent
- Métodos de Evaluación de Impacto en el ciclo de vida
- Información general
- Proyectos propios



Herramienta de cálculo y análisis

Toma los datos de la base de datos para realizar los cálculos ambientales




La base de datos contiene todos los proyectos del usuario, por lo que es importante hacer un respaldo de manera periódica

Herramienta de cálculo y análisis. Ubicación en la computadora



Es un **programa** y se guarda por default con los **archivos de programas**:

C:\Program Files (x86)\SimaPro



*Cuando se desinstala SimaPro,
no se borra la base de datos*

En esta ruta también se guardan algunos archivos (pdf) con manuales y tutoriales

Base de datos: Ubicación en la computadora




Es **información**, y se guarda por default con los **documentos** en una de estas rutas:

C:\Users\Public\Documents\SimaPro\Database

C:\Documents and Settings\all users\documents\SimaPro

Base de datos = 77 archivos numerados *.nx1

- Professional00
- Professional01
- Professional02
- Professional03
- Professional04
- Professional05
- Professional06
- Professional07
- Professional08



Por default, la base de datos se llama **Professional**

La base de datos ya está cargada en SimaPro, no tenemos que abrirla desde esta ubicación

Para pasar el software a otro equipo, es necesario mover tanto el software como la base de datos.

1.0 En el equipo actual

1.1 Verificar la información del software y la base de datos

1.2 Respaldar y guardar la base de datos

1.3 Asegurarse de que se cuente con conexión a internet y desinstalar el software

2.0 En el equipo nuevo

2.1 Instalar la misma versión de SimaPro que se tenía en el equipo anterior.

2.2 Restaurar la base de datos

Código de indicaciones en el uso del software




Clic izquierdo



Observa –
comentarios - resaltar



Doble clic
izquierdo



Sigue estas
indicaciones

Orden que se deberá seguir –
cuando haya varias
indicaciones en una página



Clic derecho





1.0 En el equipo actual



1.1 Verificar la información del software y la base de datos



1.2 Respaldar y guardar la base de datos



1.3 Asegurarse de que se cuente con conexión a internet y desinstalar el software

1.1 Verificar la información del software y la base de datos

Ubicación y nombre de la base de datos

The screenshot shows the SimaPro software interface. At the top, a file explorer window displays the path `C:\Users\Public\Documents\SimaPro\Database\Professional`. The main window, titled 'Navegador ACV', features a left-hand navigation menu with categories such as 'Instructor', 'Objetivo y alcance', 'Inventario', 'Evaluación de impacto', and 'Interpretación'. The central pane shows a table of projects:

| Nombre | Tipo | Protección |
|--|------------------------|------------|
| _Amalia | Proyecto | |
| Agri-footprint - economic allocation | Proyecto de biblioteca | |
| Agri-footprint - gross energy allocation | Proyecto de biblioteca | |
| Agri-footprint - mass allocation | Proyecto de biblioteca | |
| Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - system | Proyecto de biblioteca | |
| Ecoinvent 3 - allocation at point of substitution - unit | Proyecto de biblioteca | |
| Ecoinvent 3 - allocation, cut-off by classification - system | Proyecto de biblioteca | |
| Ecoinvent 3 - allocation, cut-off by classification - unit | Proyecto de biblioteca | |
| Ecoinvent 3 - consequential - system | Proyecto de biblioteca | |
| Ecoinvent 3 - consequential - unit | Proyecto de biblioteca | |
| ELCD | Proyecto de biblioteca | |
| EU & DK Input Output Database | Proyecto de biblioteca | |
| Industry data 2.0 | Proyecto de biblioteca | |
| Introduction to SimaPro | Proyecto | |
| Methods | Proyecto de biblioteca | |
| Swiss Input Output Database | Proyecto de biblioteca | |
| Tutorial with wood example | Proyecto | |
| USLCI | Proyecto de biblioteca | |


At the bottom of the interface, the license name 'Training' and the installed version '9.0.0.30 Analyst' are displayed.

Nombre de la licencia



Versión instalada

Opcional: renombrar la base de datos



Nombre actual



Nombre personalizado




1.2 Respaldar la base de datos




**Ubicación
predeterminada**


Nombre predeterminado
el nombre de la base de datos,
la fecha y hora del respaldo




Puede ser tardado y que se muestre el aviso de “No responde”, pero es necesario esperar a que se complete el proceso y aparezca la ventana de confirmación de la creación de la copia de seguridad.



La ventana de confirmación muestra la ubicación y el nombre de la copia de seguridad




Verificarlo en la carpeta correspondiente



Este respaldo contiene todos los proyectos del usuario, es necesario copiarlo al otro equipo

1.3 Desinstalar el software SimaPro desde panel de control

Asegurarse de tener conexión a internet para que se registre la desinstalación y sea posible instalar la licencia en otro equipo





2.0 En el equipo nuevo



2.1 Instalar la misma versión de SimaPro que se tenía en el equipo anterior.



2.2 Restaurar la base de datos

2.1 Instalar la misma versión de SimaPro que se tenía en la computadora original

En la web de soporte de SimaPro puede descargar cualquier versión de SimaPro

**Versión
actual**



**Versiones
anteriores**



Es necesario contar con datos de activación de la última póliza de servicio (o de la primer compra, si no ha adquirido póliza de servicio adicional)

Y tener acceso a internet, para registrar la activación de la licencia

2.2 Restaurar la base de datos

- Copiar la copia de seguridad a la nueva computadora
- Restaurar la base de datos





[Más información](#)



Esperamos que este instructivo te haya sido de utilidad.

En CADIS y en SimaPro estamos comprometidos con hacer que el conocimiento en ACV sea accesible a todo el público, por lo que si tuvieras sugerencias, comentarios, etc. por favor [contáctanos](#).

Amalia Sojo
asojo@centroacv.mx
www.simapro.mx

